


Diese Anleitung beschreibt, wie man mit Photoshop zu dunkle und zu helle Stellen in einem Foto korrigiert.


- Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto.
- Legen Sie eine zweite Ebene über dem Foto an.



- Füllen sie die Ebene mit einem neutralen Grau (50% Grau). Klicken Sie dazu im Menü Fenster auf Farbfelder. In der Farbpalette klicken Sie auf 50% Grau und füllen dann die Ebene mit Alt + Enf oder dem Farbeimer-Werkzeug.





- Stellen Sie im Ebenenfenster „Ineinanderkopieren“ ein.



Das Foto sollte jetzt genau so aussehen, wie ohne die zweite Ebene. Kontrollieren Sie dies, indem Sie die zweite Ebene ein- und ausblenden.

- Wechseln Sie nun zum Pinselwerkzeug [Taste B]. Verwenden Sie nicht den Buntstift, sondern das Werkzeugspitzen-Werkzeug.



- Stellen Sie die Deckkraft auf 10% [Taste 1]. 
- Stellen Sie mit einem Rechtsklick ins Bild eine Werkzeugspitze mit weicher Kante ein. Die Größe müssen Sie dem jeweils zu bearbeitenden Bildausschnitt anpassen.
- Stellen Sie die Farbwahl auf Schwarz-Weiß [Taste D].
- Wenn noch nicht geschehen, wählen Sie die Grau-Ebene im Ebenenfenster.

Nun können Sie die Stellen, die zu dunkel sind mit Weiß übermalen und die Stellen, die zu hell sind mit Schwarz. Wechseln Sie die Farbe mit Taste X.